



วิธีการ Create Database

กรณีที่เป็นระบบ Server

1. เลือกไปที่เมนู Start > Nanosoft SmartINV > Create Database
2. โปรแกรมจะ Default Create Database มาให้ Server Name เป็น (local) อัตโนมัติ

Nanosoft SmartINV 5.5 Create Database Utility Build : 28-04-2009

Connect Database OK !

Server Name

1 Server Name (local)

2 User Name Sa

3 Password

4 Connect Sever

Database Name

5 Database Name NanosoftSmartINV

6 Location FileName C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ข้อมูล

7 Create

Status Bar

Exit

<http://www.nanosoft.co.th>



วิธีการใช้

สถานะที่ยังไม่ทำการ Create Database

Can not Connect Database !



(สีแดง)

Server Name คือ ชื่อเครื่องของ Server

User Name คือ ชื่อ User ของเครื่อง Server

Password คือ Password ของผู้ใช้



โปรแกรมจะทำการเชื่อมผ่าน Server

สถานะที่ทำการ Create Database

Connect Database OK !



(สีเขียว)

Database Name คือ ชื่อของ Database

Location FileName คือ ที่อยู่ของ Database สามารถกำหนดเองได้



โปรแกรมจะทำการ Create Database เป็น SQL Server

สถานะที่ทำการ Create Database

Status Bar



จบการทำงาน/ออกจากโปรแกรม



การเชื่อมฐานข้อมูล

เมื่อเปิดโปรแกรม Nanosoft SmartINV 5.5 ครั้งแรกขึ้นมาโปรแกรมจะไม่สามารถเชื่อมฐานข้อมูลได้

ขั้นตอนการทำงาน

เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก ให้กดปุ่ม Connect Database ทางด้านซ้ายล่าง หรือไปที่อรรถประโยชน์แล้วเลือก

Connect Database

กรณีที่เป็นระบบ Server





Server Name คือ ชื่อเครื่อง Server ที่จะเข้าไปใช้ฐานข้อมูล

Database Name คือ ชื่อ Database ที่ทำไว้ Database

User Name คือ ให้ผู้ใช้งานกรอก Sa ลงไป Database

Password คือ Password ของ Database

- กดปุ่ม Auto Connect, กดปุ่ม Save

- กดปุ่ม Connect Data โปรแกรมจะทำการ Connect Data โดยอัตโนมัติ


Toolbar ด้านล่างจะบอกถึงสถานะของ Database

EN C-Database Status : SQL Server [Server Name : Server] [Database Name : NanosoftPayrollSample] [User Name : 001 - Admin]

จากนั้นกรณีที่ผู้ใช้ที่ต้องการ **Upgrade Version** จาก 5.0 เป็น 5.5 ต้องทำการเพิ่ม Column บาง Column

ส่วนผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมใหม่ไม่ต้องทำเมนูรายการนี้ โดยมีวิธีการดังนี้

เลือกไปที่เมนู Start > Nanosoft SmartINV 5.5 > Upgrade Data From 5 to 5.5





- ระบุชื่อ Server ชื่อ Database
- กดปุ่ม Connect Data
- กดปุ่ม Upgrade

เมื่อ Connect Data เสร็จแล้วโปรแกรมจะถาม User Name และ Password

Program Login

Nanosoft
NANOSOFT AND SOLUTION LTD.
if you want quality software

Nanosoft Smart INV Program login

User Name 001 : Admin

Password ****

1


2

3

Program by...
Nanosoft & Solution Ltd.
47 Soi 2 Jaikaw Road Tambon NongHoi Amphur Muang ChiangMai ThaiLand 50000
Tel : 053-801801 , Fax : 053-801279
E-Mail : info@nanosoft.co.th , WebSite : http://www.nanosoft.co.th

<http://www.nanosoft.co.th>

วิธีการใช้งาน

เริ่มจากการเลือก User Name = 001 : Admin แล้วใส่ Password = 1111 จากนั้นกดปุ่ม  หรือ
อาจจะกด Enter ก็ได้ จากนั้นก็สามารถใช้โปรแกรมได้ตามต้องการ